

 Service départemental d'incendie et de secours de l'Allier	Fiche Opérationnelle d'Aide à la Décision (permanente) FOAD-A-INC-005 Version 1.0.0 du 20/10/2020	Public visé (cases grisées ci-dessous)							
TOXICITE LIEE AUX FUMEEES D'INCENDIE PROCEDURE LORS D'UNE CONTAMINATION IMPORTANTE		D	CDS	CDC	CDG	CA	COND	CE	E
		Officiers CODIS			Chefs de salle			Opérateurs	
		Médecins		Pharmaciens		Vétérinaires		Infirmiers	

Mots clefs :	Contamination, importante, remplacement, EPI, VARIV
--------------	---

GENERALITES



- Lorsque la contamination a été évaluée comme importante par le COS, les EPI doivent être remplacés ;
- La présente fiche définit la procédure à suivre pour le déshabillage et le conditionnement des EPI contaminés.

1. Les agents se présenteront capelés, EPI complets aux abords de la zone de décontamination ;



2. Sans aide, le binôme récupère la brosse posée sur la zone de décontamination et se brossent les EPI et le matériel mutuellement en respectant les conditions suivantes :

- Brosser du haut vers le bas et du centre du corps vers l'extérieur ;
- Brosser l'ensemble des EPI (casques, gants, veste, pantalon, masque ARI et SAD) et du matériel (bouteille d'air, ligne guide, dossard, etc.)
- En cas de besoin, le conducteur avec un masque FFP2 peut guider à distance les agents ;



3. Une fois le brossage réalisé, le binôme enlève ses gants et se nettoie les mains avec les doses de sérums physiologiques 50 ml et les compresses du kit de décontamination ;



4. Les agents enfilent des gants nitriles, décapèlent, enlèvent leurs masques et casques ;



5. Les agents s'équipent de masques FFP2 et de lunettes de protection du kit de décontamination ;
6. Les agents s'hydratent au besoin ;



7. Les agents retirent leurs ARI et les déposent au sol sur un endroit propre et sec ;
8. Les dossards, bouteilles, masques, lances sont brossés et nettoyés selon la procédure FOAD-A-INC-006. Le matériel **mouillé et propre** sera stocké temporairement sur le deuxième drap à usage unique pour séchage. Le séchage pourra être poursuivi en caserne une fois l'engin rentré en caserne ;



9. Les agents retirent leurs cagoule et veste de feu en prenant soin de plier la veste de feu sur elle-même afin de laisser apparaître **le code barre d'identification.**



10. Les gants, cagoule, veste de feu sont stockés dans les sacs hydrosolubles du kit de décontamination.

Veillez à ce que vos EPI ne soient pas trop humides pour ne pas dégrader le sac.

Le conducteur toujours avec le masque FFP2 et les gants aidera le moins possible les agents.



11. Les agents enlèvent leurs sur-pantalons ou pantalons de feu et les stockent dans des sacs hydrosolubles en laissant apparaître **le code barre d'identification** ;



12. Les rangers ou bottes sont rincées à l'aide de la LDT.

Attention de ne pas marcher dans les eaux d'écoulement.

13. Les agents retirent leurs lunettes et masques FFP2 par le haut. Le masque FFP2 est jeté dans la poubelle. Ils se lavent les mains à nouveau et le visage avec la solution de sérum physiologique. Après cela, le conducteur peut se déséquiper également et se laver les mains.



14. L'échange des tenues a lieu directement sur les lieux d'intervention avec le VARIV.

Vidéo de mise en œuvre de la procédure



Rédacteur	Contributeur(s)	Vérificateur(s)	Approbateur
Cdt A. GALBOIS	GSO, GT Sud, GSST	Chef GSO	DD SIS